



Bài giảng 7

Lý thuyết sản xuất




Nội dung


- Hàm sản xuất
- Sản xuất với một đầu vào biến đổi (sản xuất trong ngắn hạn)
- Sản xuất với hai đầu vào biến đổi (sản xuất trong dài hạn)
- Năng suất theo quy mô



Hoạt động sản xuất

Là sự phối hợp các nguồn lực sản xuất (các yếu tố đầu vào) để tạo ra sản phẩm (xuất lượng)






Công nghệ sản xuất


Công nghệ sản xuất là phương pháp, bí quyết để sản xuất ra hàng hóa (dịch vụ).

- Thay đổi công nghệ cần thời gian dài.
- Đổi mới công nghệ giúp hãng sản xuất được nhiều xuất lượng hoặc chất lượng cao hơn với cùng nguồn lực sử dụng như trước.



Hàm sản xuất

Hàm sản xuất cho biết mức sản lượng tối đa mà doanh nghiệp có thể sản xuất được bằng cách kết hợp các yếu tố đầu vào cho trước với quy trình công nghệ nhất định.




Hàm sản xuất

- Hàm sản xuất tổng quát

$$Q = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

- Hàm sản xuất Cobb-Douglas

$$Q = f(k, l) = ak^{\alpha}l^{\beta}$$



Ngắn hạn và dài hạn


- **Ngắn hạn:**

Là khoảng thời gian trong đó có ít nhất một yếu tố đầu vào không đổi.

- **Dài hạn:**

Là khoảng thời gian cần thiết để tất cả các yếu tố đầu vào đều có thể thay đổi.

Sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi



Lao động
(l)

Vốn
(k)

Sản lượng
(Q)

NSTB
(AP_L)

Năng suất biên
(MP_L)

0	10	0	---	---
1	10	10	10	10
2	10	30	15	20
3	10	60	20	30
4	10	80	20	20
5	10	95	19	15
6	10	108	18	13
7	10	112	16	4
8	10	112	14	0
9	10	108	12	-4

Sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi

- Năng suất trung bình của lao động:


$$AP_L = Q/l$$

- Năng suất biên của lao động:


$$MP_L = \Delta Q / \Delta l$$

Năng suất biên có quy luật giảm dần (Law of diminishing marginal product)


Sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi




Sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi



Sản xuất với hai đầu vào biến đổi







Đường đồng lượng

- **Đường đồng lượng** là tập hợp những kết hợp khác nhau của các yếu tố đầu vào cùng tạo ra một mức sản lượng như nhau.
- Độ dốc của đường đồng lượng là tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên giữa hai yếu tố đầu vào.

$$MRTS_{LK} = - \Delta k / \Delta l$$

Các đường đồng lượng với hai yếu tố đầu vào **thay thế** hoàn toàn







Các đường đồng lượng với hai yếu tố đầu vào **thay thế** hoàn toàn

- Ví dụ
 - Hai loại xe của công ty taxi
 - Hai nhãn hiệu bút viết bảng
- Hàm sản xuất
$$Q = f(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$$
- $MRTS = \text{const}$

Các đường đồng lượng với hai yếu tố đầu vào **bổ sung** hoàn toàn







Các đường đồng lượng với hai yếu tố đầu vào **bổ sung** hoàn toàn

- Ví dụ
 - Công nhân vệ sinh và dụng cụ
 - Các bộ phận của xe ô tô.
- Hàm sản xuất
$$Q = f(x_1, x_2) = \min(x_1, x_2)$$
- $MRTS = 0$

Đường đồng phí







Đường đồng phí


- **Đường đồng phí** là tập hợp những kết hợp khác nhau của hai yếu tố sản xuất với cùng một mức chi phí đầu tư.
- Độ dốc của đường đồng phí là số âm của tỷ giá hai yếu tố sản xuất $= -w/r$

Phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất: Chi phí cho trước, sản lượng cao nhất




Phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất: Sản lượng cho trước, chi phí thấp nhất





Phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất

- Phối hợp tối ưu:
 - Là phối hợp mà đường đồng phí tiếp xúc với đường đồng lượng.
 - Là phối hợp mà độ dốc của đường đồng lượng bằng độ dốc của đường đồng phí.



Phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất

- Phối hợp tối ưu:

- Độ dốc đường đồng lượng = Độ dốc đường đồng phí

$$\Delta k / \Delta l = -w / r$$

$$\text{mà } MRTS_{LK} = -\Delta k / \Delta l$$

- Do đó, có thể phát biểu: nhà sản xuất kết hợp các yếu tố sản xuất tối ưu tại điểm:

$$MRTS_{LK} = w / r$$

Năng suất biên và phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất

- Mặt khác: $MP_L(\Delta l) + MP_K(\Delta k) = 0$
- Sắp xếp lại: $MP_L/MP_K = - \Delta k/\Delta l$

Do: $MRTS_{LK} = - \Delta k/\Delta l$

- Nên có thể viết: $MRTS_{LK} = MP_L/MP_K$

Năng suất biên và phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất

- Khi các yếu tố sản xuất được kết hợp tối ưu:

$$MRTS_{LK} = w/r \quad (1)$$


Mà: $MRTS_{LK} = MP_L / MP_K$

- Nên điều kiện tối ưu có thể viết:

$$MP_L / MP_K = w / r \quad (2)$$


- Hoặc viết:

$$MP_L / w = MP_K / r \quad (3)$$



Năng suất biên và phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất

- Để đạt được sản lượng cao nhất nhà sản xuất phải phân bổ số tiền đầu tư có hạn của mình để mua các yếu tố sản xuất với **số lượng** mỗi loại sao cho *năng suất biên mỗi đồng đầu tư cho các yếu tố khác nhau phải bằng nhau*.
- Điều này được gọi là **nguyên tắc cân bằng biên**.



Năng suất theo quy mô

Thể hiện mối quan hệ giữa quy mô sản xuất và sản lượng đầu ra.

- 1) **Năng suất tăng theo quy mô (increasing returns to scale):**
sản lượng tăng với tỷ lệ cao hơn mức tăng của các nhập lượng.
- 2) **Năng suất không đổi theo quy mô (constant returns to scale):**
sản lượng tăng với tỷ lệ bằng với mức tăng của các nhập lượng.
- 3) **Năng suất giảm theo quy mô (decreasing returns to scale):**
sản lượng tăng với tỷ lệ thấp hơn mức tăng của các nhập lượng.

Sự tương đồng giữa lý thuyết hành vi người tiêu dùng và lý thuyết sản xuất

NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tối đa hoá độ thoả dụng

- Đường đẳng ích
- Đường ngân sách

- Hàm thoả dụng $U(x,y)$
- P_X, P_Y
- $I = I_0$ hoặc $U = U_0$

MỤC TIÊU
TỔNG QUÁT

CÔNG CỤ
PHÂN TÍCH

THÔNG TIN
BÀI TOÁN

NHÀ SẢN XUẤT

Tối đa hoá lợi nhuận

- Đường đồng lượng
- Đường đồng phí

- Hàm sản xuất $Q(k,l)$
- w, r
- $C = C_0$ hoặc $Q = Q_0$

Sự tương đồng giữa lý thuyết hành vi người tiêu dùng và lý thuyết sản xuất

NGƯỜI TIÊU DÙNG

NHÀ SẢN XUẤT

BÀI TOÁN THÔNG THƯỜNG

$$\text{MAX } U = U(x, y)$$

MỤC TIÊU

$$\text{MAX } Q = Q(k, l)$$

$$xP_x + yP_y = I_0$$

RÀNG BUỘC

$$wl + rk = C_0$$

BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU

$$\text{MIN } E = xP_x + yP_y$$

MỤC TIÊU

$$\text{MIN } C = wl + rk$$

$$U(x, y) = U_0$$

RÀNG BUỘC

$$Q(k, l) = Q_0$$

Sự tương đồng giữa lý thuyết hành vi người tiêu dùng và lý thuyết sản xuất

NGƯỜI TIÊU DÙNG

* Đường ngân sách tiếp xúc với đường đẳng ích

* Độ dốc đường đẳng ích = độ dốc đường ngân sách

$$\Delta y / \Delta x = - P_x / P_y$$

$$MRS_{XY} = P_x / P_y$$

$$MU_x / MU_y = P_x / P_y$$

$$MU_x / P_x = MU_y / P_y$$

ĐIỀU
KIỆN

TỐI
ƯU

ĐIỀU
KIỆN

TỐI
ƯU

NHÀ SẢN XUẤT

* Đường đồng phí tiếp xúc với đường đồng lượng

* Độ dốc đường đồng lượng = độ dốc đường đồng phí

$$\Delta k / \Delta l = - w / r$$

$$MRTS_{LK} = w / r$$

$$MP_L / MP_K = w / r$$

$$MP_L / w = MP_K / r$$